

JaCarta PKI для аутентификации в RDPсессии

Руководство по настройке

Листов: 14 Автор: Dmitry Shuralev

Аннотация

Настоящий документ содержит сведения о настройке двухфакторной аутентификации по электронным ключам JaCarta PKI в RDP-сессии Windows.

Владельцем товарных знаков Аладдин, Aladdin, JaCarta, логотипов и правообладателем исключительных прав на их дизайн и использование, патентов на соответствующие продукты является ЗАО "Аладдин Р.Д.".

При перепечатке и использовании данных материалов либо любой их части ссылки на ЗАО "Аладдин Р.Д." обязательны.

© ЗАО "Аладдин Р.Д.", 1995–2018. Все права защищены.

Настоящий документ, включая подбор и расположение иллюстраций и материалов в нём, является объектом авторских прав и охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обладателем исключительных авторских и имущественных прав является ЗАО "Аладдин Р.Д.". Использование этих материалов любым способом без письменного разрешения правообладателя запрещено и может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Информация, приведённая в данном документе, предназначена исключительно для ознакомления и не является исчерпывающей. Состав продуктов, компонент, их функции, характеристики, версии, доступность и пр. могут быть изменены компанией "Аладдин Р.Д." без предварительного уведомления. Все указанные данные о характеристиках продуктов основаны на международных или российских стандартах и результатах тестирования, полученных в независимых тестовых или сертификационных лабораториях, либо на принятых в компании методиках. В данном документе компания "Аладдин Р.Д." не предоставляет никаких ни явных, ни подразумеваемых гарантий.

Владельцем товарных знаков Apple, iPad, iPhone, Mac OS, OS X является корпорация AppleInc. Владельцем товарного знака IOS является компания Cisco (CiscoSystems, Inc). Владельцем товарного знака WindowsVista и др. — корпорация Microsoft (MicrosoftCorporation). Названия прочих технологий, продуктов, компаний, упоминающихся в данном документе, могут являться товарными знаками своих законных владельцев. Сведения, приведённые в данном документе, актуальны на дату его публикации.

Оглавление

О технологии RDP	4
O JaCarta	4
Описание демо-стенда	5
Ход настройки	5
Подключение к удалённому рабочему столу	6
Настройка рабочих станций и серверов	6
Действия пользователя	9
Контакты, техническая поддержка	12
Регистрация изменений	13

О технологии RDP

RDP (Remote Desktop Protocol) — протокол **Remote Desktop** создан компанией **Microsoft** для обеспечения удалённого доступа к серверам и рабочим станциям Windows. Протокол **RDP** может использоваться как для администрирования, так и для повседневной работы на удалённой рабочей станции. В настоящее время **RDP** является основным протоколом удалённого доступа для систем семейства Windows, а клиентские приложения существуют как для OC от Microsoft, так и для Linux, FreeBSD, MAC OS X и различных тонких клиентов для терминального доступа.

O JaCarta

Для реализации двухфакторной аутентификации в сессию RDP подойдёт вся линейка электронных ключей **JaCarta PKI**, в любом форм-факторе, включая и биометрические токены, и смарт-карты, где в дополнение или вместо ввода PIN-кода в качестве фактора аутентификации используется отпечаток пальца.



JaCarta PKI — USB-, MicroUSB-токен или смарт-карта для строгой двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённым информационным ресурсам предприятия, безопасного хранения ключей, ключевых контейнеров программных СКЗИ с использованием инфраструктуры открытых ключей (PKI) на основе зарубежных криптоалгоритмов.

Описание демо-стенда

Демо-стенд состоит из следующих компонентов.

Сервер

Windows Server 2016 Datacenter с установленным программным обеспечением Единый Клиент JaCarta и настроенными ролями серверов Active Directory и Active Directory Certificate Services.

В рамках настоящего документа настройка удалённого доступа будет проведена на этом же сервере. Также её можно реализовать на любой сервер или клиентскую редакцию Windows.

Настоящий пример показывается простое RDP-соединение клиент-сервер, без участия сервиса терминалов **Remote Desktop Services.**

Подробное руководство об установке и настройке Active Directory Certificate Services доступно в документе — "JaCarta PKI для аутентификации в домене Windows Server 2016", который размещён на официальном сайте "Аладдин Р.Д.", в разделе "Интеграционные инструкции" — https://www.aladdin-rd.ru/support/guides.

Клиент 1

Рабочая станция — Windows 10, с установленным программным обеспечением Единый Клиент JaCarta.

Ход настройки

Настройка происходит на сервере и клиенте, делится на следующие этапы.

На сервере:

- включение удаленного доступа;
- назначение прав пользователей для удалённого доступа;

В качестве "сервера" может выступать любая ОС Windows, необязательно серверная редакция.

На клиенте:

- создание RDP-подключения;
- проверка работоспособности.

Подключение к удалённому рабочему столу

Электронные ключи JaCarta PKI могут использоваться для двухфакторной аутентификации в сессию удалённого рабочего стола (RDP). Также с ключом можно работать после установки сессии с прикладным ПО, поддерживающим работу со смарт-картами.

Настройка рабочих станций и серверов

Для того чтобы к рабочему столу компьютера можно было подключаться удалённо, выполните следующее.

Выберите Пуск, щёлкните правой кнопкой на Компьютер и выберите Свойства.

В открывшемся окне Система щёлкните на ссылке Настройка удалённого доступа.



Отобразится окно Свойства системы. В секции Удалённый рабочий стол выберите Разрешить удалённое подключение к этому компьютеру.

Опционально выбор **Разрешить подключаться только с компьютеров, на которых работает удалённый рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети (NLA).** Зависит от требований, решение будет работать и без NLA.

Свойства системь	I		×
Имя компьютера	Оборудование	Дополнительно	Удаленный доступ
Удаленный пом	ющник		
Разрешить <u>п</u> компьютеру	одключения удал	енного помощнию	ка к этому
		L	<u>lo</u> полнительно
Удаленный раб	очий стол		
Выберите вариа	ант и укажите, ко	му разрешено по,	дключение.
○ <u>Н</u> е разрешат	љ удаленные под	ключения к этому	/ компьютеру
Разрешить у	даленные подкл	очения к этому ко	мпьютеру
Разрешит работает на уровне	ъ подключения т удаленный рабоч : <u>с</u> ети (рекоменд)	олько с компьюте ний стол с проверн уется)	еров, на которых кой подлинности
Помочь выбрат	Þ	<u>В</u> ыбрать г	юльзователей
1	(ОК Отме	ена При <u>м</u> енить

Если Вы хотите, чтобы к компьютеру могли подключаться пользователи, не имеющие полномочий локального администратора, нажмите **Выбрать пользователей** и выберите этих пользователей или (и) группы.

Пользователи удаленного рабочего стола	?	×
Пользователи из списка ниже, а также члены групп "Администраторы", могут подключаться к этому ко	њі мпьютеру.	
WESTEROS\jsnow		
WESTEROS\Администратор уже имеет доступ.		
Добавить Удалить		
Чтобы создать новую учетную запись или добавить другие группы, откройте панель управления <u>Учетнь</u> пользователей.	пользовато не записи	елей в
ОК	Отме	на

Далее окна настройки можно закрыть, нажав ОК.

Действия пользователя

Для того чтобы подключиться к удалённому рабочему столу, выполните следующее.

Убедитесь в том, что электронный ключ **JaCarta PKI** с сертификатом пользователя, имеющего право на подключение к удаленному рабочему столу, подключён к рабочей станции, на которой будет настроено подключение.

Щёлкните Пуск > Все программы > Стандартные > Подключение к удалённому рабочему столу.

퉣 Подключение к удаленному рабочему столу	_		×
Подключение к удаленном рабочему столу	ıy		
Компьютер: 172.16.12.125 Пользователь: Не задано При подключении необходимо будет указать учетные			
() Показать параметры	Подкл <u>ю</u> чить	<u>С</u> правка	

В окне **Подключение к удалённому рабочему столу,** в поле **Компьютер,** введите имя или IP-адрес компьютера, к рабочему столу которого Вы хотите подключиться.

Нажмите Параметры.

Откройте вкладку Локальные ресурсы.

퉋 Подключение к удаленному рабочему столу	_	-	×
Подключение к удаленном рабочему столу	ıy		
Общие Экран Локальные ресурсы Взаимодействие Д	Дополнительно	0	
Звук удаленного рабочего стола Настроить параметры звука удаленного рабоче Параметры	его стола.		
Клавиатура Использовать сочетания клави <u>ш</u> Windows:	~		
Пример: ALT+TAB			
Покальные устройства и ресурсы Выберите устройства и ресурсы, которые вы ж использовать во время удаленного сеанса. Принтеры	отите		
Скрыть дараметры	Іодкл <u>ю</u> чить	<u>C</u> npa	вка

В секции Локальные устройства и ресурсы нажмите Подробнее.

퉣 Подключение к удаленному рабочему столу	×
Подключение к удаленному рабочему столу	
Локальные устройства и ресурсы Выберите устройства и ресурсы этого компьютера, которые вы хотите использовать во время удаленного сеанса.	
 Смарт-карты Порты Диски Диски Другие поддерживаемые PnP-устройства 	
ОК Отмен	а

Убедитесь, что флажок Смарт-карты установлен, и нажмите ОК.

Нажмите Подключить.

Если система сразу не определила смарт-карту и не предложила ввести PIN-код, нажмите **Больше** вариантов и выберите смарт-карту. После чего откроется окно ввода PIN-кода.

Безопасность W	índows			×
Введите у	четные данн	ые		ĺ
Эти учетные подключени	данные будут ис и к 172.16.12.125	пользовать	ся при	
johr	n snow			
Уче	тные данные сма	рт-карты		
••	•••••		0	
	Запомнить меня			
Больше вари	антов			
8 WES	TEROS\A			
john	snow			
	ОК	(Отмена	Ľ

Нажмите **ОК**, после чего произойдет подключение к удалённому рабочему столу и аутентификация в сессию **RDP**.

Контакты, техническая поддержка

Офис (общие вопросы)

Адрес:129226, Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, компания "Аладдин Р.Д."

Телефоны: +7 (495) 223-00-01 (многоканальный), +7 (495) 988-46-40

Факс: +7 (495) 646-08-82

E-mail: aladdin@aladdin-rd.ru (общий)

Web: www.aladdin-rd.ru

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме выходных и праздничных дней

Техподдержка

Служба техподдержки принимает запросы только в письменном виде через Web-сайт:

www.aladdin-rd.ru/support/index.php

Для оперативного решения Вашей проблемы укажите используемый Вами продукт, его версию, подробно опишите условия и сценарии применения, по возможности, снабдите сообщение снимками экрана, примерами исходного кода.

Регистрация изменений

Версия	Изменения
1.0	Исходная версия документа



Лицензии ФСТЭК России № 0037 и № 0054 от 18.02.03, №3442 от 10.11.17 Лицензии ФСБ России № 12632 Н от 20.12.12, № 30419 от 16.08.17 Лицензия Министерства обороны РФ № 1384 от 22.08.16 Система менеджмента качества компании соответствует требованиям стандарта ISO/ИСО 9001-2011 Сертификат СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2011 № РОСС RU.ИС72.К00082 от 10.07.15 Аррle Developer

© ЗАО "АладдинР.Д.", 1995–2018. Все права защищены.

Тел. +7 (495) 223-00-01 Email: aladdin@aladdin-rd.ru_Web: www.aladdin-rd.ru